




 UTeM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA	MANUAL PENGGUNA	
	INSTALASI VPN CLIENT	
	Versi 1.0 Mukasurat : 1	


1.0 PROSES KERJA

BIL	PROSES KERJA
1.	Layari laman web : https://www.softether.org/ 
2.	Pada laman utama, klik tab “Download” dan klik “Download SoftEther VPN”. 


3. Klik pada **"Download SoftEther VPN"**.




4. Pilih pilihan yang dinyatakan seperti rajah dibawah untuk memuat turun perisian *client SoftEther*. Klik pada pautan yang pertama untuk memuat turun versi *client* yang terkini.




5. Setelah selesai memuat turun perisian *client* tersebut, klik dua kali pada *installer* yang telah dimuat turun :




Klik **"Next"**.




6. Pilih **"SoftEther VPN Client"** dan klik **"Next"**.




7. **Tick** pada **"Agree"** dan klik **"Next"**.




8. Klik **"Next"**.




9. Pilih pilihan **"C:\Program Files\SoftEther VPN Client"** dan klik **"Next"**.




10. Klik **"Next"**.




Instalasi perisian.




11. Setelah instalasi selesai, **tick** pada **“Start the SoftEther VPN Client Manager”** dan klik **“Finish”**.




12. Klik pada **“Add VPN Connection”**.




Klik **“Yes”**.



13. Biarkan ia kepada tetapan *default* dan klik "**OK**".




Tunggu sementara *adapter* untuk VPN diinstallkan ke dalam komputer.




14. Masukkan maklumat seperti berikut:

1. *Setting Name* : **UTeM**
2. *Host Name* : **vpn.utem.edu.my**
3. *Select Virtual Hub Name* :
 - i. Pengguna *Staff* – pilih samada **“Academic”** atau **“Non-academic”**
 - ii. Pengguna *Student* – pilih samada **“Post-graduate”** atau **“Under-graduate”**
4. Pilih pilihan **“RADIUS or NT Domain Authentication”** pada ruangan *Auth Type* dan masukkan *username* (nombor staff atau nombor matrik pelajar) dan *password* anda (*credential* adalah sama seperti untuk login ke *wifi* UTeM)


Setelah selesai, klik **“OK”**.



15. Sambungan VPN diatas nama UTeM telah dihasilkan.




16. Klik dua kali pada sambungan bernama "UTeM" untuk *connect* ke rangkaian UTeM.



 UTeM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA	MANUAL PENGGUNA	
	INSTALASI VPN CLIENT	Versi 1.0
		Mukasurat : 11

17. Setelah *connection* berjaya, semua trafik rangkaian akan melalui rangkaian UTeM.



18. Untuk keluar atau *disconnect* daripada VPN UTeM, hanya perlu right-click pada sambungan “UTeM” dan klik “Disconnect” dan sambungan akan kembali menggunakan rangkaian luar/asal.

